

Firewall

- [UFW auf Hetzner](#)
- [UFW auf Homesever](#)

UFW auf Hetzner

Installation:

```
ssh hetzner  
apt install -y ufw
```

Regeln setzen:

```
ufw default deny incoming  
ufw default allow outgoing  
  
ufw allow 22/tcp comment 'SSH (wird später auf 9999 geändert)'  
ufw allow 9999/tcp comment 'SSH Custom Port'  
ufw allow 80/tcp comment 'HTTP'  
ufw allow 443/tcp comment 'HTTPS'  
ufw allow 51820/udp comment 'Wireguard'  
  
ufw enable  
ufw status verbose
```

Nach SSH Port Änderung:

```
ufw delete allow 22/tcp  
ufw reload
```

UFW auf Homeserver

Regeln:

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing

# Tailscale erlauben
sudo ufw allow in on tailscale0

# Wireguard erlauben
sudo ufw allow in on wg0

# SSH nur über Tailscale
sudo ufw allow from 100.0.0.0/8 to any port 22 proto tcp comment 'SSH via Tailscale'

sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```